? Visualiser tout avec Portainer

Portainer est un super outil pour avoir une interface web pour gérer tout à propos de Docker : images, stacks (docker-compose), conteneurs, volumes, réseaux, etc.

On va utiliser traefik comme reverse proxy avec portainer. Sauf que si on met les deux dans le même fichier docker-file, on ne pourra plus gérer traefik avec portainer car il aura été créé en dehors.

On va d'abord créer un réseau traefik pour pouvoir ajouter traefik par après :

```
sudo docker network create traefik
```

Donc on va mettre traefik après. Tout d'abord on va créer portainer en version non sécurisée :

```
version: '3'
services:
 portainer:
   image: portainer/portainer-ce:latest
    restart: always
    volumes:
      - "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock"
      - "./portainer_data:/data"
   # Une fois que traefik aura été configuré on pourra supprimer cette partie
   ports:
     # 9000 est le port non sécurisé de portainer (qui va après passer par traefik pour être
sécurisé)
      - "9000:9000"
   labels:
      - "traefik.enable=true"
     # On va passer les trucs du port 9000 au port 443 pour être sécurisé par traefik avec
letsencrypt
     # Vous pouvez changer le nom de domaine, le nom de l'entrypoint et le nom du resolver de
certificat
      - "traefik.http.services.portainer.loadbalancer.server.port=9000"
      - "traefik.http.routers.portainer.rule=Host(`votre-nom-de-domaine-ici.net`)"
```

```
- "traefik.http.routers.portainer.entrypoints=https"
- "traefik.http.routers.portainer.tls.certresolver=le"

networks:
- traefik

networks:
    traefik:
    external: true
```

Après on peut le lancer en faisant :

```
sudo docker-compose up -d
```

Ensuite on peut configurer portainer sur son interface à l'addresse [http://ip-du-serveur:9000]. Ensuite on peut ajouter traefik en cliquant sur l'environement local puis sur Stack puis sur "Add new stack"

```
version: '3'
services:
 traefik:
   image: "traefik:latest"
   restart: always
   ports:
     - "80:80"
      - "443:443"
   command:
      - "--providers.docker=true"
      - "--providers.docker.exposedbydefault=false"
      - "--entrypoints.http.address=:80"
      - "--entrypoints.https.address=:443"
      - "--certificatesresolvers.le.acme.httpchallenge=true"
      - "--certificatesresolvers.le.acme.httpchallenge.entrypoint=http"
   volumes:
      - "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"
   networks:
      - traefik
networks:
 traefik:
```

external: true

Une fois cela fait on peut le deployer et normalement portainer devrait être accessible à l'addresse https://votre-nom-de-domaine.net si c'est bien le cas alors on va pouvoir supprimer l'exposition du port non sécurisé :

```
# On peut commenter la section "ports" du docker-file d'origine puis le relancer

#ports:
#- "9000:9000"
```

Et enfin relancer portainer :

```
sudo docker-compose up -d
```

Et voilà maintenant portainer est installé et configuré!

Revision #1 Created 26 April 2023 17:09:41 by SnowCode Updated 26 April 2023 17:09:41 by SnowCode